

スキャン・PCアカウント 設定マニュアル



目次

複合機

スキャン設定の方法	P2
スキャンエラー一覧	P5

PC

PCアカウント設定方法	P7
-------------------	----

スキャン設定の方法




【事前準備】

スキャンを設定するPCの「ユーザー名」「IPアドレス」を確認します。

< 操作手順 >

1.お使いのPCにて「コマンドプロンプト」を起動します。



PCの検索窓より
「cmd」と入力し、
「コマンドプロンプト」を開きます。


※※ご注意ください※※

コマンドプロンプトに不適切なコマンドを入れてしまうと、システムに重大な影響を及ぼす可能性があります。

2.カーソルが点滅している部分に「set u」を入力し、ユーザー名を確認し、メモに控えます。




「set u」と入力し、Enterキーを押下します。



3.カーソルが点滅している部分に「ipconfig/all」を入力し、IPv4アドレスを確認し、メモに控えます。



「ipconfig/all」と入力し、Enterキーを押下します。



【操作①】

スキャンを格納するフォルダーを作成します。


< 操作手順 >

1.お使いのPCのデスクトップ上に「Scan」フォルダーを作成します。




2.1で作成したフォルダーを右クリックし、「プロパティ」を開きます。

開いたプロパティ画面の[共有]タブ-「詳細な共有」をクリックして開きます。



3.「このフォルダーを共有する」にチェックを入れ、「アクセス許可」をクリックします。

次の画面にて「Everyone」が表示されていることを確認し、フルコントロール欄の「許可」にチェックを入れ、「適用」-「OK」をクリックします。




【操作②】


複合機側にて操作①のフォルダーを連携させます。

< 操作手順 >


1.操作パネルより「スキャナー(PC保存)」を押下します。




2.画面左側の「宛先表」を押下します。




3.「宛先の新規登録」を押下します。



4.「新規入力」を押下します。



5.転送プロトコルが「SMB」になっていることを確認し、下記内容を入力します。
入力が完了したら画面右上の「次へ」を押下します。



サーバー : 「事前準備」で確認したIPアドレス
共有名 : 「Scan」
保存場所 : 空欄のまま構いません
ユーザー名 : 「事前準備」で確認したユーザー名
パスワード : お使いのPCログイン時のパスワード

6.「宛先名」を押下すると表示されるキーボードより自分の苗字を入力します。「索引文字」に苗字の頭文字をひらがなで入力し、画面右上の「次へ」を押下します。



7.すべての設定が完了したら「登録完了」を押下し、スキャンができるかどうかお試しください。

スキャンエラー一覧




スキャンに失敗した場合、時間を置いて複合機より「未送信レポート」が出てきますので送信結果に記載されているエラーコードにより下記対処方法をお試しください。

エラーコード	原因	対処方法
018-505	転送先サーバーのログイン失敗	<ul style="list-style-type: none">・ユーザー名、パスワードの再確認・IPアドレスの再確認
018-747	転送先サーバー不明	<ul style="list-style-type: none">・IPアドレスの再確認・ウイルスソフトの再確認
018-755	転送先サーバーから応答なし	<ul style="list-style-type: none">・IPアドレスの再確認・scanフォルダーのアクセス許可確認

IPアドレスの確認方法


「コマンドプロンプト」を起動し、カーソルが点滅している部分に「**ipconfig/all**」を入力して、Enterキーを押下すると表示される「**IPv4アドレス**」の値です。



確認したIPアドレスと複合機で設定したIPアドレスが異なる場合は**再設定**が必要です。
※再設定方法は次ページをご参照ください。

Scanフォルダーのアクセス許可確認

フォルダーのプロパティ画面から下図のチェックが外れている場合はチェックを入れてください。




IPアドレスの再設定方法

< 操作手順 >

1.操作パネルより「登録/変更」を押下します。



2.「宛先表登録」を押下します。



3.確認したい宛先を選択します。



4.表示されたIPアドレス欄を押下します。



5.正しいIPアドレスを入力し「決定」を押下します。



6.4の画面に戻るので正しく反映しているかを確認し「決定」ボタンを押下します。
現象が改善されたかどうかご確認ください。

PCアカウント設定方法




PCが新しくなった、前任者のPCを使用することになったなどの場合、ユーザーアカウント名、サインインパスワードの変更が必要です。

ユーザーアカウント変更


< 操作手順 >

- 1.まずはユーザーアカウント名を変更します。
お使いのPCにて「コマンドプロンプト」を起動します。



PCの検索窓より
「con」と入力し、
「コントロールパネル」を開きます。

- 2.下図の画面から「ユーザーアカウント」をクリックします。



図の表示のようにならない場合は
画面右上の「表示方法」を
「大きいアイコン」に変更してください。

3. 下図の画面が表示されますので「アカウント名の変更」をクリックします。



4. 「新しいアカウント名」欄に変更したいアカウント名を入力し、[名前の変更]をクリックします。

※基本のアカウント名は「名前-苗字」のローマ字表記です。




5. 3の画面に戻りますので新しいアカウント名が設定されていることをご確認ください。
続いてサインインパスワードの変更を行います。

パスワード変更


< 操作手順 >

1. PC画面左下のスタートボタンをクリックし、「設定」を開きます。



お使いのPCによっては
スタートボタンが画面下部の中央部分に
位置する場合があります。

2. 下図画面より「アカウント」をクリックします。



3. 「サインインオプション」 - 「パスワード」 - 「変更」ボタンをクリックします。



4.現在のパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

個人用パスワードの変更
まず、現在のパスワードを入力してください。

現在のパスワード

次へ キャンセル

5.新しいパスワードとヒントを入力し、「次へ」をクリックします。

個人用パスワードの変更
新しいパスワードとヒントを入力してください。

新しいパスワード

パスワードの確認入力

パスワードのヒント

次へ キャンセル

6.パスワードが変更されますので「完了」ボタンをクリックします。

個人用パスワードの変更
次にサインインするときは、新しいパスワードを使ってください。

ローカル アカウント

完了 キャンセル

7.PCを再起動し、新しいユーザーアカウントとパスワードでサインインができるかどうかご確認ください。